



Dodanie dodatkowej instalacji do już istniejącego konta w Uponor *Smatrix Pulse 2*

Przewodnik
użytkownika







Dodanie kolejnej instalacji w aplikacji.



Aby dodać nową instalację należy kliknąć w nazwę istniejącej już instalacji



Gdy wyskoczy komunikat, kliknij 'POTWIERDŹ'.



Dodanie kolejnej instalacji w aplikacji.


Wykonaj instrukcje widoczne na ekranie



Aktywuj lokalną sieć Uponor Smatrix Wi-Fi (punkt dostępu)

- Naciśnij przycisk znajdujący się po prawej stronie modułu komunikacyjnego
- Dioda LED zacznie migać na pomarańczowo


KONTYNUUJ



Witamy w usłudze Uponor Smatrix Pulse

Poniższe kroki przeprowadzą Cię przez proces podłączania urządzenia mobilnego do Twojego systemu Uponor Smatrix Pulse

KONTYNUUJ



Lista kontrolna

Przed przystąpieniem do dalszych działań wykonaj czynności z poniższej listy:



- **Zlokalizuj moduł komunikacyjny Uponor Smatrix Pulse**
Zwykle znajduje się on blisko lub wewnątrz szafki ogrzewania podłogowego.
- **Podłącz urządzenia**
Upewnij się, że moduł komunikacyjny jest podłączony do sterownika pokojowego Uponor Smatrix Pulse.
- **Upewnij się, że system jest włączony**
O włączeniu zasilania świadczy świecąca na zielono lampka sterownika oraz zapalona lub migająca dioda LED modułu komunikacyjnego.

KONTYNUUJ





Dodanie kolejnej instalacji w aplikacji.





Dodanie kolejnej instalacji w aplikacji.

Wykonaj instrukcje widoczne na ekranie



Połącz się z lokalną siecią Uponor Smatrix Wi-Fi

- Zamknij tę aplikację i przejdź do ustawień sieci Wi-Fi urządzenia
- Połącz się z "UPONOR.PULSE.XXX"
- Wróć do aplikacji Uponor Smatrix Pulse

13:52

< uponor



Pomyślnie podłączono

Przejdź do widoku Konfiguracja systemu, gdzie można zobaczyć, jakie urządzenia (sterowniki, termostaty, czujniki itp.) są podłączone do systemu Uponor Smatrix Pulse.

KONTYNUUJ

13:52

< uponor ?

STEROWNIK 1

Sterownik pokojowy 1
Wersja: v1.21 - Numer identyfikacyjny: 419457294

Moduł komunikacyjny
Wersja: 20006006 - Numer identyfikacyjny: 28F5374FF5

Nazwa pokoju 1.01
Uponor T-169
Wersja: B - Numer identyfikacyjny: 2861174

ODŚWIEŻ

KONTYNUUJ

Sprawdź czy wszystkie podpięte urządzenia znajdują się na tej stronie. Jeśli nie, ODŚWIEŻ – w przeciwnym wypadku, wciśnij przycisk „KONTYNUUJ”



Dodanie kolejnej instalacji w aplikacji.



Instalacja może zostać przeprowadzona na dwa sposoby:

- Jeśli jesteś instalatorem i nie chcesz tworzyć konta użytkownika powiązanego z modułem komunikacyjnym, wybierz **USTAWIENIA INSTALATORA**.



Instalator uzyska wtedy możliwość skonfigurowania ustawień systemowych i nie musi wtedy wykonywać żadnych ustawień Wi-Fi.

- W innym przypadku kliknij **ŁĄCZNOŚĆ SIECIOWA**.





Dodanie kolejnej instalacji w aplikacji.

Wykonaj instrukcje
widoczne na ekranie





Dodanie kolejnej instalacji w aplikacji.





Dodanie kolejnej instalacji w aplikacji.

13:55 100

uponor

Dodaj nową instalację

Proszę podaj dane na temat swojej instalacji

Nazwa instalacji

Lokalizacja instalacji

Wybierz swoją lokalizację.

ZAKOŃCZ INSTALACJĘ

Aby dodać nową instalację, należy nadać jej jeszcze nazwę oraz lokalizację, które będą widoczne w systemie Uponor.

13:55 100

uponor

Dodaj nową instalację

Proszę podaj dane na temat swojej instalacji

Test

Lokalizacja instalacji

Warsaw, PL





ZAKOŃCZ INSTALACJĘ

Po wszystkim należy zakończyć instalację.



Dodanie kolejnej instalacji w aplikacji.



Jeśli cały proces dodawania instalacji przeszedł pomyślnie, aplikacja pokaże aktualny stan instalacji a LED na module komunikacyjnym zmieni kolor na zielony.